

Lan **cat** 网猫

网络信息安全管理专家

LaneCat 网猫内网安全管理系统 · 内网版

软件名称：LaneCat 网猫内网安全管理系统

软件类别：网络管理/网络监测/网络安全

使用平台：Win2003/XP/Vista/2008/win7

开发公司：厦门诚创科技有限公司

软件网址：www.lanecat.com www.lanecat.cn

一、LaneCat 网猫软硬件配置要求

1、网猫主机配置要求

系统：Microsoft Windows 2000/2003/xp/win7/win2008

CPU：Pentium4 或更高性能处理器

内存：至少 512MB 内存，推荐 1GB 以上

硬盘：至少 20GB 可用空间，推荐 40GB 以上

浏览器：推荐谷歌、火狐 或其他高性能浏览器

以上数据为参考的一个配置，具体需求需根据用户实际情况而定，客户端数量越多对服务器配置的要求也越高。

2、固定服务器 IP，将服务器的 IP 设置为手动配置的。

3、将 4402 端口添加到 windows 防火墙例外中。

二、服务器端的安装

1、放入光盘，运行服务器端安装程序，选择安装语言后单击【确定】。



- 2、进入网猫内网版安装向导，单击【下一步(N)】。



- 3、认真阅读合约条款，您若同意则勾选【我接受该授权中的合约中的条款(A)】，单击【下一步(N)】。



- 4、选择网猫内网版的安装位置后单击【下一步(N)】。



5、选择监控数据的存放位置（磁盘可用空间推荐大于 20G）后单击【下一步(N)】。




6、选择开始菜单的存放位置后单击【下一步(N)】。




7、输入控制台的端口及软件的卸载密码后单击【下一步(N)】。



8、检查之前的设置，确认后单击【安装(I)】。



9、进入 LaneCat 网猫内网安全管理系统的安装。



10、单击【完成(F)】，到此安装完成。



三、软件的注册

- 1、打开控制台点击【登录】，进入系统。



- 2、弹出注册提示，填写注册信息（点击【申请试用】会自动生成一个试用序列号）后单击【注册/升级】。

(如果没弹出注册提示可以点击：注册升级->帮助->关于->注册/升级)

注册/升级

您的公司名称: 厦门诚创科技有限公司

联系人: xmcct19

联系电话: 0592-5602020

Email: 1340181212@qq.com

序列号: LAF3FFBE421CC74673BD7F3A9

申请试用

注册/升级 取消

注册大奖：300元现金等你来拿！
凡首次注册网猫软件的新客户，只要注册信息填写完整无误的，注册人将有机会赢得300元现金大奖！
详情请活动网站：<http://www.lanecat.cn/sgsd/120924.asp>

3、确认注册信息。

LaneCat网猫内网安全管理系统[试用版] 版本号: 2.1.1301.29 免费咨询热线: 400-6770-660 当前登录: admin, 2013-02-01 15:22:17, 退出

引擎管理 系统参数 帮助 关于...

注册信息

已注册 (表示注册成功了)

注册给: 厦门诚创科技有限公司

注册点数: 10

过期时间: 2013-02-07 (使用到时间)

注册/升级

四、客户端的安装

1、在客户机上运行客户端安装程序，进入安装点击【下一步】。



2、输入服务器端的 IP 地址，点击【安装 (I)】。



3、进入客户端安装过程。



4、点击【完成】，到此安装结束。




注：如果您需要监控异地的电脑，请看下面的设置，如有不明白之处，请来电咨询我们。

- 1、服务器需要有个公网 IP 地址，或者安装花生壳。
- 2、映射 4402 端口，及控制台端口(默认为 8888)
- 3、客户端安装时使用该公网 IP 或者花生壳提供的域名。

五、软件的卸载

- 1、在开始菜单中单击【卸载 LaneCat 网猫内网安全管理系统】。




- 2、输入卸载密码，单击【确定】。



- 3、进入卸载向导选择，选择【是(Y)】进入卸载。



- 4、等待卸载完成。



5、点击【确定】，到此卸载完成。



六、客户端的卸载

登录软件的管理界面，在【用户管理】中先选择需要卸载的客户端，然后在【客户端操作】中点击【卸载客户端】，选中的用户将自动卸载客户端。

